

Инструкция по подключению к системе Интернет клиент-банк


Для подключения к Клиент-Банку необходимо:

1. Скачать и установить утилиту администрирования RUTOKEN , она доступна в данном разделе на сайте НКО: https://www.altbank.com/assets/docs/Sistema_IKB/rtAdmin.exe, либо на сайте производителя <https://www.rutoken.ru/support/download/get/rtAdmin.html>.



После установки на рабочем столе должен появиться значок «Панель управления рутокен».


2. Скачать и установить мультибраузер-плагин: https://www.altbank.com/assets/docs/Sistema_IKB/BssPluginWebKitSetup.exe.
3. Перегрузить компьютер.
4. Подключить RuToken к компьютеру, запустить панель управления Рутокен,




Если в списке подключенных Рутокенов нет «Рутокен ЭЦП 2.0.0», скачайте и переустановите Windows драйвера:

https://www.altbank.com/assets/docs/Sistema_IKB/rtDrivers.exe, затем перезагрузитесь.


5. Введите стандартный пароль (PIN код) пользователя: **12345678**.




6. Измените пароль Пользователя, пароль должен содержать цифры и латинские буквы.




7. Зайти на сайт Клиент-Банка по адресу <https://altbank.com>.



8. Войти в систему Интернет Клиент-Банк, используя Ваш логин и пароль к клиент-банку (логин Вы найдете на карточке пользователя, а пароль на отдельном листе, полученном в НКО). При успешном входе Вы попадаете на страницу генерации комплекта ключей.



9. Выберите подписанта и создайте запрос на сертификат (пиктограмма с чистым листом).



10. Проверьте Фамилию Имя и Отчество подписанта, заполните должность владельца сертификата и нажмите «Сохранить» (пиктограмма дискеты).

Генерация запроса на сертификат M-Pro v2.x

Заполните параметры новых ключей

Параметры

Страна: Область/регион: Город (населенный пункт):

РД: 77 Москва

Организация:

ПЕСТ:

ОГРН: ОГРНИП: ОИНПИС: ИНН:

Должность:

Департамент:

Идентификатор: e-mail:

Пас2:

Тип запроса:


Алгоритм ключей: ГОСТ34.10-2012-512-A-ParamSet

Устройство: Б-ОКЕН

Устройство контроля данных: нет

каталог на устройстве:

Подвигайте мышкой и нажимайте произвольные клавиши для инициализации ГСЧ.



11. На запрос системы «ввести пин-код ключа» введите измененный Вами в п.6 пин-код.

Пароль

ВВЕДИТЕ ПИН КОД для ключа: 0000

abc Numbers Symbols

q w e r t y u i

a s d f g h j

z x c v b n


Shift CapsLock русский

English BackSpace

Инициализация системы клавиатуры обязательна, но не обязательно


Ok Cancel

- Распечатайте Акт признания открытого ключа в 2-х экземплярах, подпишите и предоставьте в НКО.



Повторить пункты 8,9,10 для каждого абонента.

- После получения из НКО Вашего экземпляра Акта с печатью НКО необходимо получить сертификат (ключ) в системе для каждого подписанта.



14. После успешного входа в систему в меню ИКБ «Сервис» подменю «Безопасность» выберите «Смена пароля» и измените полученный в НКО первичный пароль на собственный.

